

SDT DataDump-toepassing installeren

Installatie vanaf de USB-stick

Plaats de bij uw apparatuur geleverde USB-stick aan een USB poort op uw computer en dubbelklik het bestand startMe.exe. Nadat u op de hoofdpagina de taal heeft gekozen, kiest u "**SDT DataDump software installeren**".


Om de installatie verder te zetten, gaat u naar het hoofdstuk "**De installatie starten**".

Online-installatie


Download het bestand [SetupDataDump.msi](#) op uw computer en start dit bestand wanneer de download voldaan is.

De installatie starten


Het volgende scherm verschijnt:




Klik op "**Next**" (Volgende). Het volgende scherm verschijnt:



Standaard wordt de SDT DataDump-software geïnstalleerd in de map C:\Program Files\SDT\SDT270 Data Dump. U kunt een andere locatie selecteren door op "**Browse**" (Bladeren) te klikken. Klik op "**Next**" (Volgende). Het volgende scherm verschijnt:



Klik op "**Next**" (Volgende).



Er verschijnt een nieuw scherm dat aangeeft dat de software geïnstalleerd is. Klik op "**Close**" (Sluiten) om de configuratie te voltooien.

Activeren en registreren van SDT DataDump-toepassing

U heeft onlangs uw serienummer via e-mail ontvangen (indien niet, gelieve uw SDT vertegenwoordiger te contacteren):


Dear John DOE,

The following license has been assigned to you.

Type	Serial No	License No	Assigned to
UAS Dynamic	123456789	not yet activated	My Company, John DOE

Quick guide

1. Install the software on the destination computer.
2. Generate your computer's hardware code:
 - Start the software.
 - The license info form will be automatically opened :



- There, enter the serial number of your license.
 - ...and click the "Generate" button.
3. Then go to the [license activation page](#) and follow the instructions.

SDT International - www.sdt.be

Standaard e-mail met serienummer

Klik de link in de email om naar de SDT license activation service te gaan (extranet.sdt.eu/licenses/activate). Volg de instructies op deze webpagina om licentienummer te bekomen en uw softwarelicentie te activeren.